

Verbesserungen:

- Unterstützt Apple iPhone der 8. Generation und iPhone X, sowie ältere Apple Geräte mit iOS11.

Voraussetzungen:

- USB-Wechseldatenträger mit mindestens 4 GB Speichervolumen.
Zu beachten: Vor der Verwendung muss der Datenträger mit FAT 32 formatiert werden (Rechtsklick auf USB-Wechseldatenträger im Win Explorer → Auswahl „Formatieren“ → FAT 32 → Starten).
Warnung: Beim Formatieren werden alle Dateien auf dem Datenträger gelöscht.
- Einen PC oder Notebook mit Windows Betriebssystem, um den Datenträger entsprechend vorzubereiten.

Installation des Software-Updates:

1. Laden Sie das Software Update „Z-EACC_SL2_SW_V46G.exe“ herunter.
2. Das Software Update ist eine selbstentpackende Datei. Wählen Sie „Ausführen“ und danach als Zielverzeichnis Ihren formatierten USB-Wechseldatenträger und starten Sie den Entpackvorgang mit „Extract“.
3. Sie erhalten die Datei „install.img“ im Hauptverzeichnis Ihres USB-Wechseldatenträgers.
4. Verbinden Sie den USB-Wechseldatenträger mit dem USB Port Ihrer Miracast Box.



5. Begeben Sie sich in SmartLink Quelle. Tippen Sie doppelt auf „Eingänge“ → „SMARTLINK“. Die Video Funktion muss verfügbar sein, ggf. Handbremse anziehen.



6. Schalten Sie Ihren Naviceiver aus und nach dem Herunterfahren wieder ein, bzw. stecken Sie die Miracast Box kurz ab und wieder an.
7. Beim Booten der Miracast Box wird das Update automatisch gestartet, der Fortschritt der Datenübertragung wird links oben angezeigt.



Warnung: Während des Kopiervorgangs den USB Stick nicht entfernen oder die Stromzufuhr unterbrechen.


8. Sobald die Daten erfolgreich kopiert sind, wird die Miracast Box selbstständig neustarten und mit der Installation der neuen Daten beginnen.



9. Entfernen Sie nun den USB-Datenträger.



10. Nach erfolgreichem Abschluss der Installation startet die Miracast Box ein letztes Mal erneut.



11. Sobald die untere Zeile mit den aktuellen Daten angezeigt wird, ist die Miracast Box wieder betriebsbereit.



Wichtig: Stellen Sie sicher, dass Sie nach Schritt 8 den USB Datenträger abziehen. Ansonsten beginnt die Update Prozedur ab Schritt 10 erneut. Lassen Sie in diesem Falle das Update durchlaufen, da der USB Datenträger während dem Kopieren der Daten nicht entfernt werden darf.

Update lässt sich nicht aufspielen?

- Prüfen Sie, ob die Datei „install.img“ sich im obersten Verzeichnis des USB Datenträgers befindet und keine anderen Dateien im „img“ Format vorhanden sind.
- Der eingesetzte USB Stick ist möglicherweise nicht kompatibel, bitte nutzen Sie in diesem Fall ein anderes USB Stick Modell.